Linux Server (for Centos 7.X) - GUI -

Copyright @ 2016 MajunSoft co.,Ltd

소 속	IDC실		
이 름	신용우 매니저		
E-mail	tech@tongkni.co.kr		



INDEX

1.개요 3

2. GUI 환경패키지 설치 및 환경설정. 4

2.1 GUI 환경 패키지 설치하기. 4 2.2 환경 설정 - 재부팅시 GUI 환경으로 부팅되도록 설정. 5 2.3 xrdp 설치하기. 6 2.4 클라이언트에서 서버로 원격데스크톱 접속 하기. 7



1. 개요.

- 리눅스 서버도 윈도우처럼 그래픽환경에서 이용이 가능합니다.
- xrdp를 이용한 윈도우처럼 원격지에서 그래픽환경이용이 할수 있습니다.
- 아래는 GUI 서버 환경 구축 절차입니다.
 - 1 GUI 환경패키지 설치(X-window system)
 - 2 환경 설정 파일 부팅시 GUI환경으로 부팅
 - 3 원격접속 환경 구성 (xrdp 설치)
 - 4 클라이언트에서 서버로 원격데스크톱 접속 테스트.
- 본 매뉴얼은 서버 GUI환경 구축과 원격데스크톱 연결 서비스를 하기 위한 x-windows, xrdp 설치 및 구 축 방법에 대해 작성되었습니다.



- 2. GUI 환경패키지 설치 및 환경설정.
 - 2.1 GUI 환경 패키지 설치하기.
 - 1 서버에 GUI 관련 패키지를 yum으로 설치합니다.
 - → yum groupinstall -y "GNOME Desktop" "Graphical Administration Tools"



2.2 환경 설정 - 재부팅시 GUI 환경으로 부팅되도록 설정

1 Centos 에서는 기본적으로 텍스트환경 (CLI)으로 부팅되도록 세팅되어 있습니다. Centos7 에서는 아래와같은 명령어를 통해서 그래픽환경으로 부팅되도록 구성할 수 있습니다.







2.3 xrdp 설치하기.

- 1 xrdp를 설치하기 위해 yum정보를 업데이트 한다.
 - → rpm -Uvh <u>https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-6.noarch.rpm</u> (업데이트로 인해 url주소가 안될 경우 <u>https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/으로</u> 접속하여 epel-release으로 검색한 후 알맞는 주소로 변경한 후 사용해야함)
 - → rpm -Uvh <u>http://li.nux.ro/download/nux/dextop/el7/x86_64/nux-dextop-release-0-</u>1.el7.nux.noarch.rpm



2 yum -y install xrdp이용하여 xrdp를 설치한다.

➔ yum -y install xrdp		
🚰 root@localhost:~		
### [100%]		
[root@localhost ~]# yum -y install xrdp		
Loaded plugins: fastestmirror, langpacks	S I t o t B oo. oo	
epel/x8b_b4/metalink		
epel nuv-devtop		
(1/4); epel/x86_64/aroup_az		
epel/x86_64/updateinfo FAILED		
http://ftp.kddilabs.jp/Linux/packages/fe 4e6f7cf18ae8bc3553da486c7847ac8f9a506714 ateinfo.xml.bz2: [Errno 14] HTTP Error 4 Trying other mirror. To address this issue please refer to th le	edora/epel/7/x86_64/repodata/ 406d26c72a4d0765f914c5c76-upd 404 - Not Found he below knowledge base artic	
https://access.redhat.com/articles/13208	623	
lf above article doesn't help to resolve bug on https://bugs.centos.org/	e this issue please create a 🔻	



3 xrdp 데몬을 시작하고 정상동작하는지 확인한다. => service xrdp start

ps -ef grep	xrdp			
🛃 root@localho	st:~			_ 🗆 🗙
Írootwiocaino Redirecting t [root@localho root 794 nnodaemon root 794 aemon root 795	st ~j# ser o /bin/sys st ~]# ps 8 1 0 9 1 0 1 5141 0	vice xrdp start stemctl start x -ef grep xrdp) 10:43 ?) 10:43 ?) 10:43 pts/0	rdp.service 00:00:00 /usr/sbin/xr 00:00:00 /usr/sbin/xr 00:00:00 grepcolor	dp-sesma dpnod =auto xi
up [root@localho	st ~]# <mark> </mark>			
				•

4 부팅때 xrdp 데몬이 자동시작할 수 있도록 서비스를 추가합니다.



- 5 본 서버에서 방화벽이 구성되어 있는 경우 3389번 포트를 허용하도록 추가합니다. => vim /etc/sysconfig/iptables
 - => 아래 구문 추가 후 저장.



-A INPUT -m state -state NEW -m tcp -p tcp -dport 3389 -j ACCEPT => 방화벽 설정을 적용하기 위해 서비스 재 시작. service iptables restart

2.4 클라이언트에서 서버로 원격데스크톱 접속 하기. 1 클라이언트 PC(Windows가 설치된PC)에서 시작 < 실행 < mstsc 입력후 확인합니다.

Ż	☞ 실행		×
		프로그램, 폴더, 운서 또는 인터	넷 주소를 입력하십시오.
	열기(0):	mstsc	•
	🛞 이 작업은 관리자 권한으로 실행됩니다.		
		확인	취소 찾아보기(B)

2 원격데스크톱 연결 창이 뜨면 컴퓨터란에 <서버 IP>를 입력합니다.

🖫 원격 데스크톱 연결	
원격 데스크톱 연결	
컴퓨터(C): [192,168,018	_
사용사 미들: 지칭 안 함 연결할 때 자격 증명을 묻는 메시지가 나타납니다	ł.
중 옵션(<u>0</u>)	연결(<u>N</u>) 도움말(<u>H</u>)



3 Userame, password를 입력한 후 ok를 눌러 접속합니다.

🖫 192,168,0,8: 원격 테스크톱 연결	Login to localhost.localdomain	×
	Just connecting	
	Session sesman-Xvnc 💌 username root password ******	
	OK Cancel	
<u>ا</u>		v Þ

4 접속되면 다음과 같이 원격데스크톱과 같은 그래픽환경으로 서버를 사용할 수 있습니다.

A CONTRACTOR OF CONTRACTOR OFO	total a second s	109.1	CO N O		
home					
		Wel	come	Next	
Trash		次 ì			
		Deutsch	Deutschland		
		English 🖌	United States		
		Español	España		
		français	France		
Same Ball and the		русский	Российская Федерация		
		العربية	مصر		
		日本語	日本		
			:		
					CENTOS



감사합니다.

