

Windows Server 2022 FTP

Copyright @ 2024 Majunsoft

INDEX

- 서론

Windows Server에서 FTP 설정에 관한 문서입니다. 지정사용자를 설정하는 FTP 설정 방법으로 [역할 및 기능추가]에서 설치하면 됩니다.



- 전체 목차

1. 첫 번째 제목	1
FTP 설정하기	1
FTP 유저 생성	6
2. 결론	9

1. FTP

1 - 1. FTP 설정하기

1) [서버관리자] → [도구] → [IIS 관리자] 순으로 들어간 뒤 [사이트] → [FTP 사이트 추가]로 들어갑니다.



2) [사이트 정보] 탭에서 사이트 이름과 경로를 지정합니다. 원하는대로 정하나 격리 FTP에서는 이름과 경로가 중요하다는 것 기억합니다.

FTP 사이트 추가

? X



사이트 정보

FTP 사이트 이름(F):
FTP 사이트

콘텐츠 디렉터리
실제 경로(H):
D:\FTP

이전(P) 다음(N) 마침(F) 취소

3) 바인딩 및 SSL 설정에서는 SSL 사용안함으로 설정하고, 인증은 기본, 권한부여는 지정한 사용자로 설정합니다. 사용명을 입력한 후 설정을 마칩니다. 추후에 로컬사용자 및 그룹에서 입력한 사용자를 생성합니다.

FTP 사이트 추가

? X



바인딩 및 SSL 설정

바인딩
IP 주소(A): 지정하지 않은 모든 IP 포트(O): 21
☐ 가상 호스트 이름 사용(E):
가상 호스트(예: ftp.contoso.com)(H):

☒ 자동으로 FTP 사이트 시작(T)

SSL
☒ SSL 사용 안 함(L)
☐ SSL 허용(W)
☐ 필요(R)
SSL 인증서(C): 선택되지 않음

선택(S)... 보기(I)...

이전(P) 다음(N) 마침(F) 취소



인증 및 권한 부여 정보

인증

☐ 익명(A)
☒ 기본(B)

권한 부여

액세스 허용(C):

지정한 사용자 ▼

abcuser|

사용 권한

☒ 읽기(D)
☒ 쓰기(W)


이전(P)



다음(N)

마침(F)


취소

4) FTP 디렉토리 경로로 지정된 폴더에 권한 설정을 합니다. [FTP 폴더] → [속성]으로 들어간 후 [편집]으로 들어갑니다. 이후에 [추가]를 눌러줍니다.







5) [고급] → [지금찾기]에서 IIS_IUSRS 추가하고 확인을 눌러줍니다.




6) 아래 그림과 같이 사용자 또는 그룹을 선택하여 권한을 부여하도록 합니다.






1 - 2. FTP 유저 생성


1) [서버관리자] → [도구] → [컴퓨터관리] 로 들어갑니다.




2) [컴퓨터 관리] → [시스템 도구] → [로컬 사용자 및 그룹] → [사용자] → [새 사용자] → [생성] 순으로 진행합니다.




3) 아래와 같이 속성에 들어가 기존 소속 그룹 users를 제거합니다.




4) [고급] → [지금 찾기] → [IIS_IUSRS] 추가 순으로 진행합니다.



5) 위와 같이 진행하였으면 확인을 눌러 적용시킵니다.





2. 결론

Windows Server 2019 FTP 설정이었습니다. 추가로 방화벽 설정에 관한 문서도 있으니 참고하도록 합니다.